Manual de Instalación

Consola de Actualizaciones

Version	0.1
Last Revised	06-07-2011
Status	In Progress
Author	Alberto Vera Guevara

Privacy note: For internal use only

Pie de Imprenta

Copyright © 06-07-2011 by T-Systems
T-Systems International GmbH, Frankfurt am Main, Germany

All rights reserved, including those relating to partial reprinting, photomechanical reproduction (including micro copy) and analysis using databases or other equipment.

Issued by
T-Systems International GmbH

Nombre del archivo	**Número del documento**	**Nombre del documento**
Manual Consola de Actualizaciones..docx		Manual Consola de Actualizaciones.
Versión	**Última revisión**	**Estado**
1.0	06-07-2011	En progreso.
Autor	**Revisión**	**Liberación**
Alberto Vera Guevara	[]	

Contactos	**Teléfono / fax**	**E-Mail**
[]		

Breve Descripción

El presente es un documento que describe de forma rápida la instalación y uso del servicio de Interfaces.

Tabla de contenidos

1 Introducción ……..……..……..

1 Introducción

La consola de actualizaciones forma parte del nuevo actualizador, y su función es descargar los archivos de un servidor a través de internet; garantizando la integridad de los archivos descargados. En caso de detectar algún error al descargar un archivo, la aplicación se reinicia e intenta descargarlo de nuevo. La descarga de los archivos puede ser vía http o ftp.

2 Prerrequisitos

Para la instalación de la consola de actualizaciones, es necesario tener instalado:

- Microsoft .NET Framework 2.0
- SOPREP
- SQL Server con la BD “bdpdx”
- Internet en el equipo
- FileZilla Server

3 Instalación de la consola de actualizaciones

A continuación se muestran los pasos para instalar la consola:

1. Dar doble clic al archivo de instalación Nueva Consola Actualizaciones.exe, entonces aparecerá una ventana como en la Figura 1. Debe clic en Next.


Prendamex - Consola de Actualizaciones configurar
Bienvenido al asistente de prerrequisitos
El programa de instalación ha detectado que alguno de los prerrequisitos necesarios para la ejecución de este programa no están disponibles. El asistente le guiará en la obtención e instalación de estos prerrequisitos. Haga click en Siguiente para ver la lista de prerrequisitos.
Haga click en Finalizar en cualquier momento para cancelar la instalación de prerrequisitos y saltar a la instalación del programa principal. Haga click en Cancelar para detener la instalación y salir del asistente.
< Back
Next >
Finish
Cancel

Fig.1 Pantalla inicial

2. En la siguiente pantalla (ver Figura 2) se da clic en Next.



Fig. 2 Prerrequisitos

3. Aparece otra pantalla se da clic en “I Agree” (ver Figura. 3)


Prendamex - Consola de Actualizaciones configurar
Instalación de prerrequisitos
Por favor espere mientras los prerrequisitos seleccionados son instalados.
FileZilla Server beta 0.9.39 Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing FileZilla Server beta 0.9.39.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install FileZilla Server beta 0.9.39.
Nullsoft Install System v2.46-Unicode
I Agree
Cancel

Fig. 3 Instalación FileZilla

4. Aparece otra pantalla en la cual se debe de seleccionar únicamente “FileZilla Server (Service)” como se muestra en la Figura 4. Y se da clic en Next.


FileZilla Server beta 0.9.39 Setup
Choose Components
Choose which features of FileZilla Server beta 0.9.39 you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select the type of install:
Custom
Or, select the optional components you wish to install:
FileZilla Server (Service)
Administration interface
Source Code
Start Menu Shortcuts
Desktop Icon
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 2.7MB
Nullsoft Install System v2.46-Unicode
< Back
Next >
Cancel

Fig. 4 Instalación FileZilla

5. En la siguiente pantalla se da clic en Next de nuevo (ver Figura 5).


FileZilla Server beta 0.9.39 Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install FileZilla Server beta 0.9.39.
Setup will install FileZilla Server beta 0.9.39 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
C:\Program Files\FileZilla Server
Browse...
Space required: 2.7MB
Space available: 12.2GB
Nullsoft Install System v2.46-Unicode
< Back
Next >
Cancel

Fig. 5 Folder FileZilla

6. En la siguiente pantalla se da clic en Install (Figura 6)


FileZilla Server beta 0.9.39 Setup
Startup settings
Select startup behaviour for FileZilla Server
Please choose how FileZilla Server should be started:
Install as service, started with Windows (default)
Please choose the port, the admin interface of FileZilla Server should listen on (1-65535):
14147
Start Server after setup completes
Nullsoft Install System v2.46-Unicode
< Back
Install
Cancel

Fig. 6 Instalación servicio FileZilla.

7. Para finalizar la instalación de FileZilla se da clic en Close. (Figura 7).



Fig. 7 Termina instalación de FileZilla

8. Una vez terminada la instalación de los prerrequisitos, comienza la instalación de la consola de actualizaciones, de clic en Siguiente. (ver Figura 8)


Instalación de Prendamex - Consola de Actualizaciones
Bienvenido al Asistente de instalación de Prendamex - Consola de Actualizaciones
PRENDA MEX
CASA DE EMPEÑO
El Asistente de instalación instalará Prendamex - Consola de Actualizaciones en su computadora.
Seleccione continuar para comenzar el proceso de instalación.
Siguiente >

Fig.8 Pantalla inicial de instalación

9. En la siguiente pantalla (Figura 9) pide la ruta de instalación, deje la ruta por defecto y de clic en Siguiente.


Instalación de Prendamex - Consola de Actualizaciones
Elija carpeta de destino
Para instalar en esta carpeta, haga click en "Siguente". Para instalar en otra carpeta, introduzcala abajo o haga click en "Examinar".
C:\PDXUpdater-Server\
Examinar...
Espacio requerido en disco: 3.84 MB
Espacio disponible en disco: 10 GB
Espacio disponible después de la instalación. 10 GB
< Atrás
Siguiente >

Fig.9 Ruta de instalación

10. Aparece una pantalla como en la Figura 10. Se debe de introducir el número de sucursal (o franquicia), y en la lista desplegable se debe seleccionar “Sucursal” o “Franquicia”, se debe ingresar la URL de actualización (la dirección ftp o http) y la dirección del servicio web de actualización (la cual termina en aspx).



Fig. 10 Parámetros de instalación

11. En la siguiente pantalla (ver Figura. 11) aparece el botón de Instalar, debe de dar clic en él.

Instalación de Prendamex - Consola de Actualizaciones
Comenzar instalación de Prendamex - Consola de Actualizaciones
Seleccione Instalar para comenzar la instalación. Si desea cambiar un valor seleccione ATRAS.
< Atrás
Instalar

Fig.11 Instalación

12. El instalador comenzará a instalar a consola y al terminar aparece una ventana como la siguiente (Figura 12), si desea ejecutar la consola de actualizaciones presione el botón de “Ejecutar Prendamex – Consola de Actualizaciones”, de lo contrario presione el botón “Close”.


Instalación de Prendamex - Consola de Actualizaciones
PRENDA MEX
CASA DE EMPEÑO
Prendamex - Consola de Actualizaciones Se ha instalado correctamente.
Ejecutar Prendamex - Consola de Actualizaciones
Close

Fig.12 Fin de la instalación

3.1 Uso de la consola de actualizaciones

Una vez instalada la consola de actualizaciones aparece en el escritorio con el nombre de "Nueva Consola de Actualizaciones", para abrirla se da doble clic y se muestra la ventana del actualizador (ver Fig. 13)



Fig. 13 Pantalla del actualizador

Automáticamente la consola actualiza archivos si es necesario (ver Fig. 14). Y al término de la actualización aparece un mensaje como el de la Fig. 15.



Figura 14. Actualización del sistema



Figura 15. Fin de la actualización

Lista de abreviaciones

Abreviación	Descripción
SOPREP	Sistema de Operación Prendaria Prendamex
BD	Base de Datos

Perfil del proyecto

Project Name	Project Owner	Project Manager	Project-ID
Guía Rápida Prendamex			
Organisational Unit	**Project Type**	**Project Category**	**Contract Type**
Business Unit: go to document properties	☐ bid / proposal ☐ internal ☐ implemetation	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	☐ Service (DL) ☐ work and labor (WV) ☐ others
Project Start	**Project End**	**Customer:**	

Historial de cambios

Versión	Última revisión	Autor	Razón	Cambios

Lista de distribución

Name	Function / Company

Autorización

Customer		Contractor	
Name:		Name:	
Function:		Function:	
Date:		Date:	
Signature:		Signature:	